

Win10 驱动安装说明

一，禁用驱动签名

- 按下 Shift 键，同时右键点击系统桌面左下角的【开始】，并在开始菜单中依次点击【关机或注销】->【重启】；



- 电脑重启进入选择一个选项窗口，点击：疑难解答；




- 点击疑难解答后，进入疑难解答窗口，再点击：高级选项；



- 在高级选项窗口，点击：启动设置 - 更改 Windows 启动行为；



- 电脑重启，重新启动后进入启动设置窗口，按下键盘上的数字键【7】，即选择禁用驱动程序强制签名。




至此，Windows10 系统禁用驱动程序强制签名成功。

二，安装驱动程序


- 右键点击系统桌面左下角的【开始】，并在开始菜单中点击【设备管理器】；




- 在设备管理器窗口下，可以发现未识别的设备 PERCIPIO DEVI




➤ 右键点击该设备节点，选择【更新驱动程序】




- 在弹出窗口中选择手动查找驱动程序



- 依据目标平台 CPU 配置，在浏览文件夹窗口中选择 camport SDK 中 win7orlater 目录下的 X64 或者 X86 目录



- 选择确定，并点击下一步即可完成设备驱动安装。



- 在设备管理器中，可以发现 Percipio Device 设备。

